



Številka: 4-40-35/2020-43

Datum: 23.3.2020

OSEBNA VAROVALNA OPREMA ZA EKIPO NMP in REŠEVALNO SLUŽBO IN ČIŠČENJE REŠEVALNIH VOZIL

- 1) Varnost ekipe je na prvem mestu;
- 2) Celotna ekipa NMP se pred fizičnim pristopom do pacienta zaščiti z vsemi potrebnimi sredstvi: maska FFP3, očala, ki tesnijo, kapa, podaljšane nitrilne rokavice in vodoodporen plašč/kombinezon;
- 3) V vozilu imejte vedno nujno potrebno opremo. Nikar ne vozite pacientov brez nujno potrebne opreme, saj nikoli ne veste, kdaj se situacija poslabša;
- 4) Pacientu s sumo na okužbo takoj dajte kirurško IIR masko;
- 5) Ob transportu pacienta s potrjenim COVID-19, se namesto plašča obleče kombinezon, ki je vodoodporen;
- 6) Voznik se ne oblači v OVO, če ne zapušča kabine (oblečeta se samo zdravnik in DMS ali SMS z NMP, ki sta ob pacientu). Voznik je koordinator po telefonu;
- 7) V izjemnih primerih se v OVO obleče tudi voznik, vendar se mora pred vstopom v šofersko kabino sleči in razkužiti;
- 8) Ventilacija med prevozom pacienta mora biti popolnoma zaprta;
- 9) Oblačila se odlaga v koš za umazano perilo in se pere v pralnici Zdravstvenega doma Brežice (rjuhe, ki so bile v stiku s pacientom, damo v rumeno vrečko in zavežemo, primerno označimo in odložimo v koš, ki je pri zaboljniku (UC SBB) št. 1;
- 10) Ko se pacienta predá v Splošno bolnišnico Brežice, se zunaj pri vhodu (sedanja reanimacija) odstrani OVO v koš za infektivne odpadke in razkužijo roke;
- 11) Odpadki, ki nastajajo pri delu in odstranjevanju OVO, se odvržejo med infektivne odpadke (180103*);

Čiščenje po vrnitvi in predaji pacienta:

- čiščenje se izvaja za vsakim prevozom, tudi v primeru, da ni potrjen COVID-19;
- vozilo se najprej zrači 10 minut;
- nadene se OVO – plašč, kapa, maska FFP3, očala, nitrilne podaljšane rokavice;
- pripravi se raztopina 1% mešanice Ecocid S razkužila in se z robčki/vatiranci za enkratno uporabo prebriše kabina vozila (lahko tudi z Incidin Liquid/Icidin foam, kjer se dobro poškropi, pusti delovati 5 min in nato prebriše);
- po čiščenju še poškropimo z Incidin Liquid (dezinfekcijsko sredstvo za delovne površine), škropimo v razdalji cca 20-30 cm (pazimo, da s škropljenjem površine ne namakamo preveč);
- pustimo, da se površine posušijo in nato v avtomobil postavimo dezinfektor zraka (zadostuje 20 min, nato se dezinfektor ustavi in avtomobil ponovno prezrači za 5 min). Navodila za uporabo so v prostoru reševalcev v Zdravstvenem domu Brežice;



Zdravstveni dom
Brežice

- vozilo je ponovno uporabno po izvedenem postopku, ki traja najmanj 1 uro.

Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

info@zd-brezice.si

07 4991 400

07 4991 450



Pripravili:

Nataša JAZBEC, DMS v reševalnem vozilu, vodja reševalne službe;

Jožica ILJAŽ, DMS s specialnimi znanji, SOBO

Dražen LEVOJEVIĆ
DIREKTOR

